

AILENDO Website

Installation.
Bedienung.
Online reservieren.

Deine Website. Verbunden mit deinem Core.

Version 1.0.0 | Core ab 1.0.4 | Stand: 28.10.2026

Hersteller: AI-Ideenschmiede | Verkauf: AILORIUM

Installieren und aktivieren

1. Voraussetzungen prüfen

Du benötigst eine gültige Core-Lizenz und eine eigene WEB-Lizenz. Core ab 1.0.4 läuft auf HTTPS-Webspace mit PHP 8.1 oder neuer, MySQL/InnoDB, PDO MySQL, cURL und Fileinfo. Schreibrechte und ein funktionierender E-Mail-Versand sind erforderlich. Die Core-Zeitzone muss Europe/Berlin sein.

2. Vorhandenen Core sichern und aktualisieren

Sichere zuerst Dateien und Datenbank. Im persönlichen Kaufbereich liegt das passende Core-Update 1.0.4. Lade es entpackt in den bestehenden Core-Ordner und ersetze die Programmdateien. Konfiguration, Bilder und Datenordner behalten. Keine neue Installation starten. Für neue Core-Installationen nutzt du das vollständige Core-Paket und dessen Installationsanleitung. Entwicklungsfassungen 0.3.x benötigen eine gesonderte Migration.

3. Website-Modul hochladen

Entpacke das Website-Paket. Lade alle Dateien mit ihren Unterordnern in den vorhandenen Core-Ordner. Es enthält keine Kundendaten und keine neue config.php. Rufe Core im Browser auf.

4. Mit dem WEB-Schlüssel freischalten

Öffne „Module“. Trage den persönlichen WEB-Lizenzschlüssel ein und aktiviere Website. Alternativ kannst du die Freischaltung unter „Website“ starten. Die Core-Lizenz und die WEB-Lizenz werden bei der Aktivierung geprüft und an die Core-Installationsdomain gebunden. Dein einzelnes aktives Branchenmodul AH oder EV bleibt aktiv.

Eine Lizenz gilt für eine produktive Core-Domain. Bei einem Domainwechsel kontaktiere AILORIUM. Eigene Hosting-, Domain- und E-Mail-Kosten sind im Softwarepreis nicht enthalten.

Deine Website einrichten

1. Firmendaten und Rechtslinks

Hinterlege unter „Firma & Branding“ Logo, Firmenname, Farbe, Adresse und E-Mail. Unter „Website“ trägst du die öffentliche Website-Domain, die vollständigen HTTPS-Adressen von Impressum und Datenschutz sowie die Frist für unbeantwortete Online-Eingänge ein. Eigene AGB und Mietbedingungen pflegst du in Core.

2. Startseite und Titelbild

Ergänze Überschrift und Firmenvorstellung. Für das Titelbild stehen drei gleichwertige Möglichkeiten bereit: Vermietobjekt einfügen, eigenes Bild hochladen oder kein Titelbild. „Objekt auswählen“ öffnet die Fotoauswahl. Ein eigener Upload wird rechts sofort als Vorschau angezeigt; erst „Einstellungen speichern“ lädt ihn hoch. JPG, PNG und WebP sind bis 8 MB erlaubt, zusätzlich gelten die Servergrenzen.

3. Mietobjekte ausdrücklich freigeben

Im Bereich „Freigaben“ wählst du für jedes gewünschte aktive Mietobjekt „Online reservierbar“, ergänzt eine öffentliche Beschreibung und speicherst. Fotos und Preise stammen aus Core. Inaktive oder gesperrte Objekte werden nicht veröffentlicht. Nach einem Wechsel des Branchenmoduls müssen die Freigaben für die aktuelle Branche erneut gespeichert werden.

4. Veröffentlichen und Website-ZIP bereitstellen

Aktiviere „Online-Reservierung veröffentlichen“ und speichere die Einstellungen. Öffne „Startseite ansehen“. Lade anschließend das Website-ZIP herunter und übertrage dessen entpackte Dateien in den vorgesehenen öffentlichen Website-Ordner. Eine dort vorhandene Startseite würde ersetzt: Verwende dafür einen eigenen Ordner oder eine eigene Domain. Core muss weiterhin erreichbar bleiben.

Die Freigabe steuert auch die Darstellung der Mietobjekte und des Titelbilds. Bei ausgeschalteter Veröffentlichung erscheint die Kontaktansicht ohne Online-Reservierung. Der Export enthält keine Datenbankzugänge oder Kundendaten.

Online-Eingänge bearbeiten

Der Ablauf für deine Kunden

Kunden wählen zunächst das Mietobjekt und prüfen danach ihren Wunschtermin. Die Seite zeigt die Verfügbarkeit direkt; bei Nichtverfügbarkeit können passende verfügbare Alternativen gewählt werden. Anschließend folgen die Kontaktdaten und die Zusammenfassung.

Zeitraum, Preis und Abholung

Der unterstützte Online-Mietzeitraum beträgt maximal 72 Stunden. Auch bei kürzerer Nutzung gilt der gespeicherte Drei-Tage-Preis. Die Kaution wird zusätzlich ausgewiesen. Der Online-Ablauf ist für Selbstabholung vorgesehen; Onlinezahlung und Lieferplanung gehören nicht zu diesem Modul.

Eingangsbestätigung ist noch keine Zusage

Nach dem Absenden wird eine vorläufige Reservierung in Core angelegt. Der Kunde und dein Betrieb erhalten eine Eingangsbenachrichtigung. Diese Mail ist keine endgültige Reservierungsbestätigung und kein Mietvertrag. In „Website“ findest du die Online-Eingänge und öffnest die zugehörige Reservierung.

Prüfen, bestätigen oder ablehnen

Prüfe die Reservierung und sende anschließend die reguläre Reservierungsbestätigung aus Core. Nicht benötigte Vorgänge stornierst du dort. Eine unbeantwortete, unveränderte vorläufige Reservierung blockiert den Bestand bis zur hinterlegten Frist. Die Freigabe nach Fristablauf erfolgt beim nächsten Systemzugriff. Bereits bearbeitete oder bestätigte Vorgänge werden nicht automatisch so freigegeben.

Mietvertrag, Übergabe, Kaution, Rückgabe und Rechnung bearbeitest du im üblichen Core-Ablauf. „An den Mailserver übergeben“ weist die technische Übergabe nach, nicht die tatsächliche Zustellung im Empfängerpostfach.

Prüfen und Fehler eingrenzen

Vor dem ersten Kundeneingang

Prüfe mit eigenen Testdaten: Startseite und Bild, sichtbare Mietobjekte, verfügbare und belegte Zeiträume, Abholadresse, Kaution, Rechtslinks und E-Mails. Teste am Smartphone, Tablet und Desktop. Ein Testvorgang blockiert echten Bestand; bearbeite oder storniere ihn anschließend in Core.

Bild oder Mietobjekt fehlt

Kontrolliere die drei Bildoptionen und speichere die Auswahl. Prüfe „Online-Reservierung veröffentlichen“. Ein Bestandsobjekt muss aktiv und für die aktuelle Branche ausdrücklich freigegeben sein. Prüfe außerdem, ob die Bilddatei vorhanden ist und das Dateiformat unterstützt wird.

Lizenz lässt sich nicht aktivieren

Verwende den WEB-Schlüssel für Website und den Core-Schlüssel in der Core-Konfiguration. Kontrolliere die HTTPS-Installationsadresse, die PHP-cURL-Erweiterung und die ausgehende Verbindung zu AILORIUM. Eine bereits an eine andere Domain gebundene Lizenz benötigt eine Klärung mit dem Support.

Website oder E-Mail reagiert nicht

Core muss online erreichbar sein. Die öffentliche Domain in den Website-Einstellungen muss zur tatsächlichen Website passen. Prüfe bei E-Mail-Problemen Absender, Postfach und Versandbedingungen deines Hosters. Fehlt die Bestätigungsmail, prüfe den Vorgang in Core und den Spamordner, bevor du erneut absendest.

Updates und Support

Sichere vor einem Update Dateien und Datenbank und lade die Programmdateien in den bestehenden Core-Ordner. Halte bei Supportanfragen Version, Fehlermeldung und den betroffenen Ablauf bereit. Passwörter oder vollständige Lizenzschlüssel nicht öffentlich versenden. Kontakt: info@ailorium.de.